



Aide de Snagit Mac

Version 2018.2

Juin 2018

Tous droits réservés

Ce manuel, ainsi que le logiciel qu'il décrit, est fourni dans le cadre d'une licence et ne peut être utilisé ou copié que dans les conditions définies par celle-ci. Le contenu de ce manuel est fourni à titre d'information uniquement. Il peut faire l'objet de modification sans préavis et ne saurait constituer un engagement de la part de TechSmith Corporation. TechSmith Corporation décline toute responsabilité concernant les erreurs ou inexactitudes susceptibles de figurer dans ce manuel.

Marques commerciales

All-In-One Capture, Camtasia, Camtasia Relay, Camtasia Studio, Coach's Eye, Coach's Eye +, DubIt, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, ScreenChomp, Show The World, SmartFocus, Snagit, TechSmith, TechSmith AppShow, TechSmith Fuse, TechSmith Loop, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Smart Player et TSCC sont des marques commerciales ou des marques déposées de TechSmith Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Cette liste ne répertorie pas l'intégralité des marques de TechSmith Corporation. L'absence d'un nom, d'une marque ou d'un logo dans la liste ci-dessus ne constitue pas une renonciation à tout droit de propriété intellectuelle que TechSmith Corporation aurait établi pour un produit, une fonctionnalité, une marque de service, une marque ou un logo. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Table des matières	2
Saisie de texte	7
Capture de texte	7
Recherche de texte dans une image	8
Sélection pour la saisie de texte	8
Outil Saisie de texte	9
Modification d'un texte sélectionné	10
Smart Move	11
Recherche et modification d'objets et de texte	11
Suppression ou modification d'un texte sélectionné	12
Introduction à la capture	13
Capture d'une image	13
Paramètres de capture	15
Enregistrement de vidéos	17
Enregistrement d'une vidéo	17
Paramètres de capture vidéo	19
Dimensions d'enregistrement (Résolution)	20
Sélection de la zone d'enregistrement vidéo	20
Sélection de dimensions standard	21
Capture avec défilement	23
Capture avec flèches de défilement	23
Capture avec défilement panoramique	25
Conseils sur la sélection d'une zone	26
Conseils sur le défilement et la fonction de panoramique	26
Préférences de capture et raccourcis clavier de Snagit	27

Préférences	27
Onglet Capture	27
Onglet Clavier	28
Modification d'un raccourci clavier par défaut	28
Raccourcis clavier de capture	29
Raccourcis clavier d'image	29
Raccourcis clavier de vidéo	30
Création de présélections	31
Capture avec une présélection	31
Création d'une présélection	31
Modification d'une présélection	32
Introduction à Snagit Editor	34
Ouverture de Snagit Editor	34
Aperçu de Snagit Editor	34
Enregistrement d'une capture	36
Retrait d'une capture du panneau des captures	36
Suppression d'une capture	36
Redimensionnement du canevas	37
Zoom avant ou arrière	37
Modification du pourcentage de zoom	37
Définition des préférences de zoom	37
Redimensionnement d'une image	38
Styles rapides et thèmes	40
Application d'un style rapide	40
Enregistrement d'un style rapide	41
Création d'un thème	42
Modification d'un thème	43

Exportation d'un thème	44
Importation d'un thème	46
Outils d'édition	47
Types d'outils	47
Ajout d'un timbre	52
Téléchargement de timbres	53
Utilisation des propriétés de l'outil	53
Types de propriétés	54
Personnalisation de la barre d'outils Snagit Editor	55
Ajout d'effets	58
Ajout d'un effet d'image	58
Suppression d'un effet d'une image	59
Application d'un effet rapide	59
Types d'effet de Snagit	59
Montage de vidéos	63
Suppression de sections non voulues d'une vidéo	64
Enregistrement d'une image vidéo sous forme de fichier image	65
Création de GIF	66
Création d'un GIF	66
Paramètres de GIF personnalisés	67
Importation de captures depuis un appareil mobile	68
Importation à l'aide de TechSmith Fuse	68
Conseils pour lire le code QR	70
À propos de la connexion entre TechSmith Fuse et Snagit	70
À propos du partage mobile à l'aide de TechSmith Fuse	70
Désactivation du partage mobile :	70
Dépannage de TechSmith Fuse	71

Impossible d'envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit	71
Impossible de lire le code QR	71
Absence de code QR	71
Préférences et raccourcis clavier de Snagit Editor	73
Préférences	73
Onglet Général	73
Onglet Options avancées	74
Raccourcis clavier	75
Raccourcis clavier de Snagit Editor	76
Raccourcis clavier d'outils	78
Introduction à la bibliothèque	80
Recherche de captures	81
Navigation dans l'historique des captures	81
Affichage de captures dans la bibliothèque	82
Ajout d'une étiquette	82
Affichage des étiquettes	83
Traduction de texte	85
Extraction d'un texte à traduire	85
Importation de traductions	85
Révision d'images traduites	86
Informations	86
Avertissements	87
Erreurs	87
Partage de captures	89
Destinations par défaut	89
Téléchargement de destinations supplémentaires	92
Ajout d'une nouvelle destination	92

Suppression d'une destination	93
Ajout d'extensions Mac	93
Dépannage de l'application Snagit Helper	94


Saisie de texte

Capturez du texte sur votre écran et collez-le dans un autre programme.

La fonction Saisie de texte est uniquement disponible dans Snagit 2018 ou version ultérieure.
Cliquez [ici](#) pour effectuer une mise à niveau.

Capture de texte

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l'onglet **Image**.



2. Dans la liste déroulante Sélection, sélectionnez **Saisie de texte**.



Certaines options ne peuvent pas être utilisées lorsque la fonction Saisie de texte est sélectionnée.

3. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Maj+Ctrl+C**.



4. Le pointeur orange s'affiche. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l'écran. La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez prévisualiser et copier le texte.

Recherche de texte dans une image

Recherchez, copiez et collez le texte d'une image.

Sélection pour la saisie de texte


Capturez le texte d'une partie spécifique de votre image.

Pour améliorer la précision et la qualité de la reconnaissance de texte, utilisez la sélection Saisie de texte.


1. Dans Snagit Editor, cliquez sur l'outil **Sélection**.




2. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner le texte.



3. Cliquez sur la zone sélectionnée avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Saisie de texte**.



4. Dans la fenêtre de texte, cliquez sur le bouton **Tout copier**.
 - Pour supprimer le formatage avant de copier le texte, cliquez sur **Convertir en texte brut**.



Vous pouvez coller le texte dans un éditeur de texte tel que Notepad ou un e-mail.


Outil Saisie de texte

Capturez tout le texte reconnaissable dans votre image.


1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Saisie de texte**.



Cet outil n'est pas visible par défaut. Sélectionnez **Plus > Personnaliser la barre d'outils**.



2. Dans la fenêtre de texte, cliquez sur le bouton **Tout copier**.



Vous pouvez coller le texte dans un éditeur de texte tel que Notepad ou un e-mail.


Modification d'un texte sélectionné

Vous pouvez corriger les erreurs typographiques ou modifier la police ou la couleur du texte de votre image.

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur l'outil **Sélection**.



2. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner du texte.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis sélectionnez **Modifier le texte**.



4. Cliquez sur la zone de texte pour afficher le menu flottant et modifier le texte.



Smart Move


Identifiez instantanément plusieurs objets pouvant être modifiés dans l'image. Ceci comprend les formes aux bords définis, les chaînes de texte et d'autres éléments de l'image pouvant être identifiés séparément ou regroupés.

Recherche et modification d'objets et de texte

1. Dans la barre d'outils de Snagit Editor, cliquez pour sélectionner l'outil **Déplacement**.



2. Dans les propriétés de l'outil, activez l'option **Smart Move**.



3. Des poignées de sélection apparaissent sur les objets pouvant être déplacés lorsque vous les survolez avec la souris. Cliquez sur un objet pour le rendre modifiable.



Réglez le curseur  pour identifier différents objets, si vous ne parvenez pas à modifier le ou les objets à modifier.

Double-cliquez sur un objet textuel pour sélectionner le texte et le modifier. Cliquez dans la zone de texte pour y placer le curseur et commencez à modifier le texte.


L'objet modifiable peut être déplacé, redimensionné ou supprimé. Vous avez également la possibilité de cliquer sur tout autre objet de l'image à l'aide des poignées de sélection et continuer à déplacer des objets ou à modifier un texte.

Suppression ou modification d'un texte sélectionné

1. Dans Editor, cliquez sur le bouton **Sélection**.



2. Cliquez et faites glisser le curseur pour sélectionner une zone contenant un texte à supprimer ou à déplacer.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis choisissez **Modifier le texte**. Le texte est mis en surbrillance.




4. Cliquez dans la zone de texte pour y placer le curseur et commencez à modifier le texte.
Le curseur s'affiche dans la zone de sélection : le texte peut être modifié ou supprimé.

Introduction à la capture

Lorsque vous ouvrez Snagit, la fenêtre de capture s'affiche. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir la fenêtre de


capture dans Snagit Editor en sélectionnant le bouton . Cette fenêtre vous permet de prendre une capture rapide, une capture d'écran personnalisée ou un enregistrement vidéo.




Conseil de pro : Pour enregistrer [les paramètres de capture](#) en vue de leur future utilisation, sélectionnez la liste déroulante d'ajout de présélection > **Nouvelle présélection à partir des paramètres actifs** . Voir [Création de présélections](#) pour plus de détails. Vous pouvez également attribuer [un raccourci clavier](#) à la nouvelle présélection.

Capture d'une image

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **All-in-One** ou **Image** .



2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Ctrl+Maj+C** .




3. Les pointeurs oranges s'affichent. Effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner la zone à capturer :

- **Plein écran** : cliquez sur le bouton **Plein écran** pour capturer l'intégralité de l'écran.



- **Fenêtre** : déplacez le curseur sur la fenêtre pour effectuer la capture. Lorsqu'une bordure pointillée orange s'affiche autour de la fenêtre, cliquez pour sélectionner la zone en pointillés.




- **Zone** : cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l'écran.

Pour capturer le contenu qui s'étend au-delà de l'écran, utilisez les flèches de défilement. Voir [Capture avec défilement](#).

4. Pour modifier la zone sélectionnée, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser les poignées pour définir la sélection.
 - Pour entrer une taille spécifique, saisissez les dimensions personnalisées en pixels dans les champs de **largeur** et de **hauteur**.
 - Pour déplacer la zone sélectionnée à l'écran, cliquez sur celle-ci et faites-la glisser vers l'emplacement voulu.

- Si elle s'effectue depuis l'onglet **Image**, la capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.
 - Si la capture s'effectue depuis l'onglet **All-in-One** :
5. cliquez sur le bouton **Capturer une image** pour finaliser la capture si vous capturez l'intégralité de l'écran, une fenêtre ou une zone.




L'image se trouve dans [Snagit Editor](#) .

Vous avez également la possibilité de capturer une vidéo de l'écran. Voir [Enregistrement d'une vidéo](#).


Paramètres de capture

Option	Description
<input type="checkbox"/> Copy to Clipboard	Copiez la capture dans le Presse-papiers pour ensuite la coller rapidement dans un autre programme ou à un autre emplacement.
<input checked="" type="checkbox"/> Preview in Editor	Ouvrez la capture dans Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager l'image ou la vidéo. Désactivez cette option pour ne pas prévisualiser et modifier la capture dans Snagit Editor. Sélectionnez une option de partage dans la fenêtre de capture pour partager automatiquement la capture sur une destination.
<input checked="" type="checkbox"/> Capture Cursor	Incluez le curseur dans la capture. <ul style="list-style-type: none"> • Pour les captures d'image, le curseur est capturé en tant qu'image vectorielle pouvant être déplacée, modifiée ou supprimée de l'image. • Pour les captures vidéo, il est recommandé de capturer le curseur avec la vidéo pour montrer l'emplacement de l'action en cours à l'écran.
<input type="checkbox"/> 5 Second Delay	Retardez le début de la capture de 5 secondes pour laisser plus de temps de préparation avant la capture. Après avoir cliqué sur le bouton Capture , un compte à rebours s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
Options supplémentaires	En cas de capture All-in-One, cliquez sur l'icône des options supplémentaires pour développer les options de partage.



Sélectionnez une option dans la liste déroulante **Partage** de la fenêtre de capture pour partager la capture. Pour en savoir plus les destinations de partage, voir [Partage de captures](#).

- Lorsque l'option **Aperçu dans Editor** est désactivée, vous devez cliquer sur le bouton **Terminer** dans Snagit Editor pour envoyer la capture vers la destination sélectionnée.



- Lorsque l'option **Aperçu dans Editor** est désactivée, la capture est automatiquement envoyée à la destination sélectionnée à la fin de l'opération de capture.

Seules les destinations qui prennent en charge les formats de fichier image et vidéo sont disponibles. Pour afficher davantage de destinations de partage, utilisez l'onglet Image, l'onglet Vidéo ou partagez la capture depuis Snagit Editor.


Enregistrement de vidéos

Enregistrez une vidéo de l'écran en tant que vidéo MP4. Vous avez la possibilité d'enregistrer le son d'un micro, le son du système et une webcam. Utilisez les vidéos Snagit dans les cas suivants :


- guider le spectateur tout au long d'un processus ou pour résoudre un problème ;
- enregistrer une démonstration ou une vidéo didactique ;
- enregistrer une présentation en passant des diapositives de présentation à la vidéo de l'orateur et vice versa ;
- envoyer des commentaires audio et visuels sous forme de vidéo ;
- enregistrer une petite partie d'une vidéo ou d'une animation en ligne.

Enregistrement d'une vidéo


1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Vidéo**.




2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Ctrl+Maj+C**.



3. Les pointeurs oranges s'affichent. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone à enregistrer à l'écran ou cliquez sur le bouton **Plein écran** pour sélectionner l'intégralité de l'écran.



4. Pour modifier la zone sélectionnée, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Faites glisser les poignées pour définir la sélection.
 - Pour entrer une taille spécifique, saisissez les dimensions en pixels dans les champs de **largeur** et de **hauteur**.
 - Pour déplacer la zone sélectionnée à l'écran, cliquez sur celle-ci et faites-la glisser vers l'emplacement voulu.



Appuyez sur **G** pour afficher les guides de sélection vidéo lors de la sélection d'une zone à enregistrer. [Voir Dimensions d'enregistrement \(Résolution\)](#).

5. La barre d'outils Enregistrement vidéo s'affiche.



Il est possible d'activer et de désactiver les options de la barre d'outils en cliquant sur l'icône correspondante avant et pendant l'enregistrement :

- **Webcam** : enregistrez une vidéo en direct depuis une webcam connectée ou intégrée. Aucune vidéo d'écran n'est pas enregistrée lorsque l'option de webcam est activée.



- **Son du système** : enregistrez le son de votre ordinateur, par exemple, celui des alertes d'applications ou celui des haut-parleurs de l'ordinateur.



- **Son du micro** : enregistrez le son du micro intégré de votre ordinateur ou d'un micro USB connecté.



6. Pour lancer l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Enregistrement** ou appuyez sur **Maj+F9**.



7. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Stop** ou appuyez sur **Maj+F10**. **Option-Maj-V**.



La capture s'ouvre dans [Snagit Editor](#), où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Si vous utilisez fréquemment les mêmes dimensions vidéo ou paramètres d'enregistrement, sauvegardez-les en tant que présélection pour les réutiliser par la suite. Voir [Création de présélections](#).

Paramètres de capture vidéo

Option	Description
	<p>Enregistrer une webcam intégrée ou autre caméra pendant la capture vidéo</p> <p>L'option de webcam permet de passer de l'affichage de l'enregistrement de la webcam (webcam activée) à celui de l'enregistrement de l'écran (webcam désactivée), et inversement, dans la capture vidéo.</p>
	<p>Enregistrez le son à l'aide d'un microphone pendant la capture vidéo.</p>
	<p>Enregistrez le son du système (les sons provenant des applications et des sites Web) pendant la capture vidéo.</p>
	<p>Ouvrez la capture dans Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager la vidéo.</p> <p>Désactivez cette option pour ne pas prévisualiser et modifier la capture dans Snagit Editor. Sélectionnez une option de partage dans la fenêtre de capture pour partager automatiquement la capture vers une destination.</p>

Option	Description
	<p>Incluez le curseur dans la capture.</p> <p>Pour les captures vidéo, il est recommandé de capturer le curseur avec la vidéo pour montrer l'emplacement de l'action en cours à l'écran.</p>


Dimensions d'enregistrement (Résolution)

Pour créer des vidéos de qualité, réfléchissez aux dimensions d'enregistrement avant de lancer l'enregistrement vidéo. Il est important de sélectionner les dimensions appropriées à la destination prévue pour le partage de la vidéo. Snagit vous aide de différentes façon à sélectionner les dimensions appropriées pour vos enregistrements vidéo.

Sélection de la zone d'enregistrement vidéo

Snagit offre la flexibilité de réaliser d'enregistrer des dimensions personnalisées, un rapport hauteur/largeur de 4:3 ou 16:9, l'intégralité de l'écran, une zone ou une fenêtre. Encadrez le contenu d'écran en sélectionnant une zone d'enregistrement incluant uniquement le contenu approprié.

Sélection	Description
Plein écran	<p>Cliquez sur le bouton Plein écran.</p> 
Fenêtre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Passez le curseur sur la fenêtre à enregistrer.

Sélection	Description
	 <p>2. Une bordure orange s'affiche autour de la fenêtre. Cliquez pour sélectionner.</p>
Zone	<p>Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l'écran.</p> <p>Maintenez la touche CTRL enfoncée et faites glisser la souris pour verrouiller la sélection sur un rapport hauteur/largeur de 16:9, ou maintenez la touche MAJ enfoncée et faites glisser la souris pour la verrouiller sur un rapport hauteur/largeur de 4:3.</p>
Dimensions personnalisées	<p>1. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l'écran.</p> <p>2. La barre d'outils s'affiche. Saisissez les dimensions personnalisées dans les champs de largeur et de hauteur.</p> 

Sélection de dimensions standard

Les guides vidéo de Snagit indiquent les dimensions standard ou recommandées (jusqu'à 1920x1080) pour les destinations de partage vidéo courantes, telles que YouTube, les sites Web et les appareils mobiles. Les guides vidéo disponibles sont les suivants :

- 1080p : 1920x1080
- 720p : 1280x720


- 640x480
- 320x240

Si vous avez l'intention de partager votre vidéo sur une destination nécessitant des dimensions spécifiques de vidéo, il est recommandé de réaliser l'enregistrement avec ces dimensions ou avec le même rapport hauteur/largeur que les dimensions recommandées.

1. Lors de la sélection d'une zone à enregistrer, appuyez sur **G** pour activer et désactiver les guides de sélection vidéo.
2. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone d'enregistrement. Le guide apparaît vaguement lorsque vous faites glisser le curseur à proximité de l'une des dimensions standard.
3. Continuez à faire glisser le curseur jusqu'à ce que la bordure de la sélection mise en évidence corresponde au guide.

Capture avec défilement

Snagit peut capturer l'intégralité du contenu d'un navigateur Web ou d'une fenêtre d'application, y compris le contenu qui s'étend au-delà de la zone visible dans la fenêtre.




Il existe deux méthodes de capture avec défilement :

- **Les flèches de défilement** : elles permettent de faire automatiquement défiler la fenêtre horizontalement, verticalement ou dans les deux sens, afin de capturer l'intégralité du contenu de la fenêtre ou du navigateur Web.
- **La capture avec défilement panoramique** : elle permet de faire défiler manuellement la zone à capturer dans la fenêtre ou le navigateur Web.

Capture avec flèches de défilement


1. Ouvrez ou configurez l'élément à capturer.
2. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur **All-in-One**.



3. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Ctrl + Maj + C**.



4. Les pointeurs oranges s'affichent. Déplacez le curseur dans la fenêtre.




Cliquez sur une flèche pour prendre une capture de la zone de défilement horizontal, de la zone de défilement vertical ou de la zone de défilement intégrale.

Si les flèches de défilement ne s'affichent pas, vérifiez que la capture avec défilement est activée dans les [préférences de capture](#).

La capture s'ouvre dans [Snagit Editor](#), où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Capture avec défilement panoramique

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **All-in-One**.




Vous avez également la possibilité d'utiliser la présélection de **capture avec défilement panoramique** installée avec Snagit. Pour en savoir plus, voir la section sur les [présélections](#).


2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Ctrl + Maj + C**.



3. Les pointeurs oranges s'affichent. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de la fenêtre à l'écran. Voir [Conseils sur la sélection d'une zone](#).
4. Cliquez sur le bouton de **capture panoramique**.



5. Dans la barre d'outils Panoramique, cliquez sur le bouton **Lancer**.



6. Dans la fenêtre, utilisez les barres de défilement ou cliquez et faites glisser la fonction de panoramique pour visualiser le contenu de la fenêtre à capturer. Snagit capture tous les éléments affichés dans la zone sélectionnée. Voir [Conseils sur le défilement et la fonction de panoramique](#).
7. Pour arrêter la capture panoramique, cliquez sur le bouton **Stop** dans la barre d'outils Panoramique. Si la barre d'outils est masquée, cliquez sur l'icône Fenêtre de capture dans la barre des tâches.

La capture s'ouvre dans [Snagit Editor](#), où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Conseils sur la sélection d'une zone

- Agrandissez la fenêtre du navigateur Web ou de l'application afin de mieux visualiser son contenu lorsque vous utilisez les flèches de défilement ou la fonction de panoramique pendant la capture.
- N'incluez pas la barre de défilement dans la sélection.
- Pensez à exclure de la capture les éléments superflus, tels que les marges vides, les publicités en ligne, etc.
- Désactivez les barres d'outils flottantes avant la capture.

Conseils sur le défilement et la fonction de panoramique

- Le défilement doit être effectué de manière fluide, ni trop vite, ni trop lentement.
- Utilisez les flèches de défilement ou la fonction de panoramique dans une seule direction à la fois. Évitez les zigzags.

Préférences de capture et raccourcis clavier de Snagit

Préférences

Les préférences vous permettent d'appliquer des paramètres personnalisés à toutes vos images et captures vidéo. Pour ouvrir les préférences de Snagit, sélectionnez **Snagit > Préférences**. Pour en savoir plus sur les onglets des préférences, consultez les sections suivantes :

- [Onglet Général](#)
- [Onglet Capture](#)
- [Onglet Destinations](#)
- [Onglet Clavier](#)
- [Onglet Options avancées](#)

Les informations sur les onglets *Général* et *Options avancées* se trouvent à la section [Préférences et raccourcis clavier de Snagit Editor](#).

Voir [Partage de captures](#) pour plus d'informations sur l'*onglet Destinations*.

Onglet Capture

Option	Description
Masquer Snagit pendant la capture	Minimise Snagit pendant la capture.
Afficher le compte à rebours vidéo	Affiche un compte à rebours de trois secondes avant le démarrage de l'enregistrement vidéo.
Afficher les commandes rapides dans les enregistrements en plein écran	Affiche les boutons Webcam et Pause dans le coin inférieur droit de l'écran pendant un enregistrement vidéo en plein écran.

Option	Description
Capture avec défilement	Cette option ne s'affiche que lorsque la capture avec défilement est désactivée dans Snagit. Cliquez sur le bouton Activer pour installer des options supplémentaires et améliorer les capacités de capture avec défilement de Snagit.
Sous-échantillonner les enregistrements vidéo Retina	Sous-échantillonne les enregistrements vidéo Retina. Il est recommandé d'activer cette option. Lorsque la qualité vidéo revêt une certaine importance, envisagez de désactiver cette option. Quand elle est désactivée, l'aspect du texte et des images est plus net, mais l'enregistrement vidéo risque de créer des fichiers de taille et de dimensions supérieures.
Commencer automatiquement l'enregistrement vidéo	Permet de démarrer automatiquement l'enregistrement vidéo après la sélection de la zone d'enregistrement vidéo. Par défaut, cette option est désactivée. Pour commencer l'enregistrement, vous devez cliquer sur le bouton Enregistrement .
Son du système	Le composant de capture audio TechSmith vous permet d'enregistrer le son du système (le son des haut-parleurs de l'ordinateur) pendant une capture vidéo.
Caméra	Sélectionnez une caméra intégrée ou connectée pour l'enregistrement d'une vidéo avec caméra.
Micro	Sélectionnez un dispositif audio intégré ou connecté pour un enregistrement audio avec un micro.
Niveau d'entrée	Mesure le niveau sonore du micro sélectionné.

Onglet Clavier

Vous avez la possibilité de modifier les raccourcis clavier par défaut suivants :

- Capture tout-en-un (Maj+Ctrl+C)
- Capture d'image (Maj+Ctrl+S)
- Capture vidéo (Maj+Ctrl+V)
- Capture de menu (Maj+Ctrl+E)
- Pause/Reprendre l'enregistrement (Ctrl+Maj+barre d'espace)
- Refaire la dernière capture (Maj+Ctrl+R)

Modification d'un raccourci clavier par défaut

1. Sélectionnez Snagit > Préférences > onglet Clavier.
2. Cliquez sur un bouton de raccourci clavier.

3. Appuyez sur la combinaison de touches voulue sur le clavier.

Le nouveau raccourci clavier s'affiche dans le champ.

Raccourcis clavier de capture

Les raccourcis clavier des commandes courantes figurent aussi dans les menus.

- [Raccourcis clavier d'image](#)
- [Raccourcis clavier de vidéo](#)

Raccourcis clavier d'image

Option	Raccourci clavier
Capture globale	Ctrl+Maj+C
Guides de sélection vidéo	G
Loupe	M
Annuler la capture	Échap
Masquer l'aide pour la capture	H
Capter le plein écran	F
Capter plusieurs zones	Maintenir la touche Commande enfoncée
Défilement horizontal	R
Défilement vertical	D
Défilement en diagonale	X
Capture d'image	Maj+Ctrl+S
Capture de fenêtre (exposition)	
Capture de menu	Maj+Ctrl+E
Refaire la dernière capture	Maj+Ctrl+R

Raccourcis clavier de vidéo

Option	Raccourci clavier
Capture vidéo	Ctrl+Maj+V
Commencer l'enregistrement	Ctrl+Maj+barre d'espace
Pause/Reprendre l'enregistrement	Ctrl+Maj+barre d'espace
Arrêter l'enregistrement	Ctrl+Maj+V
Refaire la dernière capture	Maj+Ctrl+R


Création de présélections

Les présélections mémorisent automatiquement les paramètres de capture. Utilisez les présélections dans les cas suivants :


- enregistrer les paramètres de capture couramment utilisés ;
- basculer rapidement d'un type de capture à un autre en fonction de la tâche à effectuer ;
- automatiser l'ajout d'effets ou les emplacements de partage des captures pendant la procédure de capture.

Capture avec une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton **Présélections**. La liste des présélections disponibles s'affiche.



2. Passez le curseur sur la présélection voulue jusqu'à ce que le bouton rouge de **capture avec présélection** apparaisse. Cliquez sur ce bouton pour lancer la capture.




Conseil de pro : cliquez sur **Raccourci** pour définir un raccourci clavier afin de lancer une nouvelle capture à l'aide des paramètres de présélection.

Création d'une présélection

Ajoutez rapidement une nouvelle présélection à partir des paramètres actuellement sélectionnés.


1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur la liste déroulante d'ajout de présélection.




2. Sélectionnez l'option **Nouvelle présélection à partir des paramètres actifs** dans la liste déroulante. Une nouvelle présélection est ajoutée à la liste des présélections enregistrées.

Vous pouvez également ajouter une présélection en sélectionnant **Nouvelle présélection**, puis en choisissant les paramètres de capture voulus.

3. Entrez un nom pour la présélection et appuyez sur **Entrée**.




4. Pour lui attribuer un raccourci clavier, cliquez sur **Raccourci**.
5. Appuyez sur la combinaison de touches voulue sur le clavier pour créer un raccourci clavier.




Modification d'une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton **Présélections**. La liste des présélections disponibles s'affiche.



2. Cliquez sur l'icône à droite du nom de la présélection et sélectionnez l'une des options dans le menu déroulant.




Introduction à Snagit Editor

Utilisez Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager vos captures.

Ouverture de Snagit Editor


Cliquez sur le bouton **Ouvrir Editor** dans la fenêtre de capture.




Aperçu de Snagit Editor



1	Bibliothèque Affichez et organisez l'historique de vos captures. Voir Introduction à la bibliothèque .
2	Canevas Zone de travail permettant de prévisualiser et de modifier les captures. Voir Redimensionnement du canevas . Conseils d'utilisation du canevas <ul style="list-style-type: none">• Pour modifier ultérieurement les objets pouvant être déplacés sur le canevas, enregistrez les images en tant que fichiers SNAGPROJ.

	<ul style="list-style-type: none"> • Faites glisser les poignées situées sur les bords d'une image afin d'agrandir l'espace de travail sur le canevas. • L'échiquier sur le canevas représente les zones transparentes de l'image. Pour conserver la transparence, enregistrez l'image sous un format prenant en charge la transparence (CUR, GIF, ICO, PNG, TIF ou .SNAGPROJ). • Activez l'alignement sur le canevas pour aligner des objets et des zones de texte : <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Image > Alignement sur le canevas . • Vous avez aussi la possibilité de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le canevas, puis de sélectionner Alignement sur le canevas.
<p>3</p>	<p>Barre d'outils Cliquez pour sélectionner un outil d'édition. Les outils permettent d'annoter, de modifier et d'améliorer les captures d'image. Vous pouvez personnaliser l'organisation et les outils disponibles de la barre d'outils. Voir Outils d'édition.</p>
<p>4</p>	<p>Partage Partagez les captures sur un réseau social ou d'autres applications. Voir Partage de captures.</p>
<p>5</p>	<p>Styles rapides Appliquez ou enregistrez des styles personnalisés. Voir Styles rapides et thèmes.</p>
<p>6</p>	<p>Propriétés Définissez les propriétés d'un outil afin de le personnaliser. Voir Outils d'édition.</p>
<p>7</p>	<p>Panneau des effets Cliquez sur le bouton Effets pour afficher les effets d'image disponibles. Voir Ajout d'effets.</p>
<p>8</p>	<p>Panneau des captures récente Ce panneau affiche les captures d'image et vidéo récentes, ainsi que d'autres fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor. La miniature sélectionnée dans le panneau s'affiche sur le canevas de Snagit Editor.</p>  <p>Pour afficher des captures récentes supplémentaires, cliquez sur le bouton Bibliothèque dans la partie supérieure de Snagit Editor.</p>



Enregistrement d'une capture

Snagit enregistre automatiquement toutes les captures non enregistrées en tant que fichiers SNAGPROJ. Un soleil orange apparaît sur la miniature en cas de modifications non enregistrées. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez **Fichier > Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.



Le format de fichier s'affiche dans le coin inférieur droit de la miniature.

Retrait d'une capture du panneau des captures

Snagit enregistre automatiquement l'historique des captures dans la bibliothèque, y compris les fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor. Cliquez sur l'icône de **fermeture** d'une miniature pour retirer celle-ci du panneau des captures.



Le retrait d'un élément du panneau des captures ne supprime pas le fichier correspondant. Cliquez sur le bouton **Bibliothèque** pour rechercher et ouvrir cet élément.

Suppression d'une capture

Pour supprimer un fichier définitivement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature dans le panneau des captures ou dans la bibliothèque, puis sélectionnez **Placer dans la corbeille**.

Redimensionnement du canevas

Le canevas correspond à la zone dans Snagit Editor où les images sont affichées et modifiées.


Zoom avant ou arrière

Utilisez les commandes de zoom pour prévisualiser une image.

Le niveau de zoom ne modifie pas la taille finale de l'image. Il ne s'applique qu'à l'aperçu de l'image dans Snagit Editor et à la taille de la miniature dans la bibliothèque.

Modification du pourcentage de zoom

1. Cliquez sur le bouton **Afficher les options de zoom** au-dessus du panneau des captures récentes.




2. Faites glisser le curseur **Zoom** ou entrez un pourcentage dans le champ correspondant.
3. Pour définir la taille de l'aperçu sur la taille réelle de l'image, cliquez sur le bouton **Taille réelle**.

Définition des préférences de zoom


Les options suivantes commandent l'affichage de la capture sur le canevas.

**Ajuster à l'écran**

L'affichage de la capture sélectionnée s'ajuste au canevas. Cette option définit le niveau de zoom en fonction de la taille de la fenêtre de Snagit Editor.

**Taille réelle**

L'affichage de la capture sélectionnée correspond aux dimensions réelles de l'image. Cette option définit le niveau de zoom sur 100 %.

**Toujours réduire pour ajuster**

En modifiant le niveau de zoom, vous ajustez la capture dans son intégralité au canevas. Cette opération s'applique à toutes les captures ouvertes.

Redimensionnement d'une image

Modifiez la taille d'une image en définissant des dimensions spécifiques en pixels ou en entrant un pourcentage.

Vous devez aplatir tous les objets vectoriels du canevas pour redimensionner l'image.

1. Pour ouvrir les options de redimensionnement, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Snagit Editor, sélectionnez **Image > Redimensionner l'image**.
 - Cliquez sur la liste déroulante **Redimensionner l'image** au-dessus du panneau des captures récentes.
2. Sélectionnez une unité.
3. Entrez une **largeur** et une **hauteur**. Si vous souhaitez entrer des dimensions de sorte à obtenir des proportions autres que celles de l'image actuelle, cliquez sur l'icône **Garder les proportions**.
4. Cliquez sur le bouton **Redimensionner**.

Styles rapides et thèmes


- Définissez un style rapide pour vous souvenir automatiquement d'un style d'outil personnalisé lors d'utilisations ultérieures.
- Pour créer un ensemble de styles rapides appliqués à différents outils, en se basant sur une palette de couleurs présélectionnées, voir [Création d'un thème](#).




Les outils sont uniquement disponibles avec les captures d'image. Partagez votre vidéo sur [Camtasia](#) pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Application d'un style rapide

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Les propriétés de l'outil s'ouvrent. Cliquez pour sélectionner un **style rapide**.



3. La méthode d'utilisation du style rapide sur le canevas dépend de l'outil sélectionné. Suivez les instructions en surbrillance pour utiliser les [outils](#).

Enregistrement d'un style rapide


Après avoir modifié les propriétés d'un outil, vous pouvez enregistrer ces propriétés personnalisées en tant que style rapide afin de les réutiliser plus tard.

Pour enregistrer ce style dans un thème spécifique, choisissez un thème dans le menu situé au sommet du panneau Styles rapides avant de sélectionner l'outil.

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Les propriétés de l'outil s'ouvrent. Modifiez les propriétés voulues.
3. À mesure que vous modifiez les propriétés de l'outil, un nouveau style rapide apparaît au bas du panneau des styles existants.




4. Cliquez sur l'icône **+** pour enregistrer ce nouveau style rapide.
5. Pour le changer d'emplacement dans le panneau Styles rapides, cliquez dessus et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

Pour supprimer un style rapide, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer le style rapide**. Le style rapide est définitivement supprimé du thème sélectionné.


Création d'un thème

Les thèmes se composent de styles rapides propres à chaque projet, organisation ou guide de style que vous utilisez. Snagit vous aide à définir un thème en fonction de la palette de couleurs sélectionnée. Vous avez la possibilité d'ajouter des styles supplémentaires ou de modifier le thème à tout moment.

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.




2. Les propriétés de l'outil s'ouvrent. Cliquez sur l'icône ⚙️ et sélectionnez l'option **Nouveau thème**.
3. La boîte de dialogue Nouveau thème s'affiche. Cliquez sur la liste déroulante **Couleurs** pour sélectionner une couleur et générer automatiquement des styles rapides pour ce thème.



- Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs.
- Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.
- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Pour ajouter la couleur à la palette Mes couleurs du thème, cliquez sur le bouton d'ajout.




Appuyez sur la touche Échap pour quitter la sélection de couleur.
Pour ajouter d'autres couleurs, cliquez sur le bouton d'ajout. Poursuivez l'opération jusqu'à ce que vous ayez obtenu le nombre de couleurs voulu pour le thème.

Conseil sur les couleurs d'un thème

Il est recommandé de sélectionner 4 à 8 couleurs pour générer un nouveau thème.


Entrez un nom évocateur dans le champ **Nom du thème**.
Cliquez sur le bouton **Créer**.

Snagit génère automatiquement un ensemble de styles rapides en fonction des couleurs sélectionnées. Ce nouveau thème est disponible dans la plupart des outils.




Modification d'un thème

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Les propriétés de l'outil s'ouvrent. Cliquez sur l'icône  et sélectionnez **Modifier**.



3. La boîte de dialogue Modifier le thème s'affiche. Effectuez les modifications voulues.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

IMPORTANT :

La modification d'un thème écrase les styles rapides existants de ce thème. Pour les conserver, vous avez la possibilité de modifier ces styles séparément. Voir [Enregistrement d'un style rapide](#).

Exportation d'un thème


Exportez un thème afin d'améliorer la collaboration sur un projet ou de conserver un guide de style d'entreprise ou une marque.

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Les propriétés de l'outil sélectionné s'affichent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor. Dans la liste déroulante **Thème**, sélectionnez le thème à exporter. Cliquez sur l'icône

⚙️ et sélectionnez **Exporter le thème**.




3. Choisissez l'emplacement d'exportation et entrez un nom de fichier. Cliquez sur **Enregistrer** . Snagit enregistre le en tant fichier .snagtheme. Vous avez la possibilité d'envoyer le fichier à d'autres collaborateurs qui pourront l'importer dans dans Snagit.


Vous devez disposer de la version 4.1 ou d'une version ultérieure de Snagit pour pouvoir importer un thème.

Importation d'un thème

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Les propriétés de l'outil sélectionné s'affichent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor. Cliquez sur l'icône ⚙️ et sélectionnez **Importer**.



3. Recherchez et sélectionnez le fichier .snagtheme et cliquez sur **Ouvrir**.
Snagit ajoute le thème à la liste des thèmes disponibles.

Outils d'édition

La barre d'outils de Snagit Editor se compose d'outils d'édition permettant d'annoter, de modifier et d'améliorer les captures d'image.

- [Déplacez](#), redimensionnez ou supprimez des objets multiples d'une image.
- Attirez l'attention à l'aide de [flèches](#), [textes](#), [formes](#), [surlignages](#) et de [légendes](#).
- [Reconnaissez](#) et modifiez le texte d'une image.
- Effectuez des sélections précises sur le canevas avec les outils [Sélection](#) et [Baguette magique](#). Le remplissage auto peut être désactivé et activé, et permet de remplir les zones supprimées.
- Créez des images d'infographie, des topogrammes et des images de diapositives de présentation à l'aide de formes et de [lignes](#).
- Dissimulez les informations sensibles avec un [effet de flou](#) ou recouvrez-les avec une forme.
- Ajoutez des [timbres](#), par exemple, des pointeurs, des cadres représentant des appareils mobiles, des marques de relecture ou des annotations amusantes.
- [Ajoutez une séquence de chiffres ou de lettres](#) pour désigner les différentes étapes d'une capture.
- Supprimez des zones à l'aide des outils [Rogner](#) ou [Découper](#) pour ne montrer que le contenu important de l'image.


Les outils d'annotation sont uniquement disponibles avec les captures d'image. Partagez votre vidéo sur [Camtasia](#) pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Types d'outils

- [Flèche](#)
- [Flou](#)
- [Légende](#)
- [Rogner](#)
- [Découper](#)
- [Gomme](#)
- [Remplir](#)
- [Saisie de texte](#)
- [Surligneur](#)
- [Ligne](#)
- [Baguette magique](#)
- [Loupe](#)
- [Déplacement](#)
- [Stylo](#)
- [Sélection](#)
- [Forme](#)
- [Timbre](#)
- [Étape](#)
- [Texte](#)


<p>Flèche</p> 	<p>Ajoutez une flèche pour attirer l'attention sur un élément de l'image ou le mettre en avant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'outil et faites-le glisser sur le canevas pour dessiner une flèche. • Pour obtenir une flèche courbe : cliquez sur la poignée jaune et faites-la glisser pour rendre la flèche courbe.
<p>Flou</p> 	<p>Ajoutez un effet de flou pour dissimuler ou masquer les informations sensibles que contient une image.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser le curseur pour régler la quantité de flou. 2. Cliquez sur l'outil et faites-le glisser sur le canevas pour dessiner le flou. 3. Utilisez les poignées pour faire pivoter la zone de flou ou agrandir/réduire sa taille, en fonction des besoins.
<p>Légende</p> 	<p>Ajoutez une légende pour attirer l'attention sur un élément de l'image ou le mettre en avant. Une légende comprend une annotation et un texte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur la liste déroulante Contour ou Remplir, puis effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs. • Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur. • Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ. 2. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à supprimer. 3. Entrez le texte de la légende. 4. Utilisez les poignées pour effectuer les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées blanches. • Pour ajouter un pointeur de légende supplémentaire, faites glisser la poignée bleue. • Pour faire pivoter la légende, faites glisser la poignée verte.

Pour déplacer le corps de la légende autour du pointeur, faites glisser le **point d'ancrage**.



Supprimer les zones inutiles des bords d'une image

1. Une grille avec des poignées bleues indique la zone de l'image sélectionnée pour le rognage. Pour rogner d'autres côtés de l'image, faites glisser les poignées bleues correspondantes.



2. Cliquez sur le bouton **Rogner** pour enregistrer les modifications.

Rogner





Découper





Supprimez une section verticale ou horizontale d'une image et joignez les deux parties.

1. Sélectionnez un style horizontal ou vertical. Une ligne apparaît sur le canevas.

	 <p>2. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à supprimer.</p> 
<p>Gomme</p> 	<p>Gommer toute zone aplatie d'une image pour faire apparaître le canevas</p>
<p>Remplir</p> 	<p>Remplissez avec une autre couleur l'intégralité d'une zone aplatie sur une image.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur la liste déroulante Remplir, puis effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs. • Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur. • Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ. 2. Cliquez pour appliquer la couleur de remplissage à un emplacement du canevas.
<p>Saisie de texte</p>	<p>Capturez du texte sur l'écran et collez-le dans un autre programme. Voir Saisie de texte.</p>

	
<p>Surligneur</p> 	<p>Surlignez une zone rectangulaire dans une image.</p>
<p>Ligne</p> 	<p>Ajoutez une ligne droite ou courbe à une image.</p>
<p>Baguette magique</p> 	<p>Sélectionnez une zone du canevas en fonction de sa couleur. Cet outil s'avère idéal pour sélectionner des zones d'une seule couleur sans motifs ni arrière-plan complexes.</p>
<p>Loupe</p> 	<p>Effectuez un zoom sur une zone du canevas pour la mettre en relief ou en afficher les détails.</p>
<p>Déplacement</p> 	<p>Sélectionnez un objet à déplacer au sein du canevas. Activez Smart Move pour pouvoir sélectionner instantanément plusieurs objets sur l'écran. Cet outil permet aussi d'identifier les textes pouvant être repositionnés ou supprimés. Voir Smart Move.</p>
<p>Stylo</p> 	<p>Dessinez des lignes à main levée sur une image.</p>
<p>Sélection</p> 	<p>Sélectionnez des parties d'une image. Après avoir sélectionné une zone du canevas, vous pouvez couper, copier, déplacer, supprimer, modifier cette sélection ou lui appliquer des effets.</p> <p>Cliquez sur l'outil Sélection pour afficher les propriétés de l'outil dans la partie droite de Snagit Editor. Avant de sélectionner une zone du canevas, définissez les propriétés suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forme • Aligner sur l'objet • Remplissage de l'arrière-plan

	 <p>1 Selection Shape Choose a selection shape: Square, Ellipse, Polygon, or Freehand.</p> <p>2 Snap to Object Turn on to snap to text or irregular-shaped objects within the selected area. Drag the slider to adjust the object selected.</p> <p>3 Background Fill Choose an option to fill the area when the selection is moved or deleted. Auto-Fill automatically fills the area based on the content surrounding the selection.</p>
<p>Forme</p> 	<p>Ajoutez une forme ou une image statique à une image. Vous avez la possibilité de choisir la forme, le contour et la couleur de remplissage.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pour redimensionner la forme, faites glisser les poignées blanches. • Pour faire pivoter la forme, faites glisser la poignée verte. <p>Pour un polygone :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour dessiner le premier côté de la forme. 2. Cliquez pour ancrer chaque coin de la forme. 3. Appuyez sur Entrée pour terminer la forme.
<p>Timbre</p> 	<p>Annotez une image avec les timbres par défaut de Snagit ou téléchargez-en depuis le site Web de TechSmith.</p> <p>Ajout d'un timbre</p>


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans Styles rapides, sélectionnez un timbre. 2. Cliquez sur le canevas pour ajouter le timbre. <ul style="list-style-type: none"> • Pour déplacer le timbre, cliquez sur celui-ci et faites-le glisser vers l'emplacement voulu. • Pour redimensionner le timbre, cliquez sur une poignée blanche et faites-la glisser. <p>Téléchargement de timbres</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans les propriétés, cliquez sur le bouton Télécharger plus. Le site Web de TechSmith s'ouvre. 2. Cliquez sur le lien de téléchargement correspondant au timbre que vous souhaitez télécharger.
Étape 	Ajoutez une séquence de chiffres ou de lettres sur une image
Texte 	Ajoutez des sous-titres, des titres ou d'autres textes à une image. Sélectionnez les couleurs de contour et de remplissage du texte. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'alignement, la taille et la police du texte. Pour modifier un texte, double-cliquez sur la zone de texte correspondante et entrez le texte voulu. Voir Saisie de texte .

Utilisation des propriétés de l'outil


Utilisez les propriétés pour personnaliser les outils appliqués aux images.



1. Cliquez pour sélectionner un outil dans la barre d'outils de Snagit Editor.



- Les propriétés de l'outil sélectionné s'affichent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor.



- Pour sélectionner les propriétés de l'outil, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez pour sélectionner un style dans [Styles rapides](#). La liste Styles rapides contient des présélections ou des styles personnalisés.
 - Modifiez les paramètres de l'outil sélectionné dans le panneau des propriétés.
- La méthode d'utilisation du style rapide sur le canevas dépend de l'outil sélectionné. Les propriétés disponibles varient en fonction de l'outil sélectionné.

Types de propriétés

Couleur	<ul style="list-style-type: none"> Remplir : modifiez la couleur à l'intérieur d'une forme ou d'un texte. Contour : modifiez la couleur du contour d'une forme ou d'un texte.
Pipette	Sélectionnez une couleur quelconque sur l'écran. Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez sur l'écran pour sélectionner une couleur.

Ombre	Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, désélectionnez la direction d'ombre.
Police	Modifiez le nom de la police, la couleur de la police, et la taille de la police à l'aide du curseur ou via saisie manuelle.
Opacité	Faites glisser le curseur pour régler la transparence des couleurs de l'outil.
Courbe de Bézier	Courbez votre flèche/ligne au niveau d'un ou de plusieurs points. Activez/désactivez puis faites glisser les poignées qui s'affichent autour de la flèche ou de la ligne pour ajuster la courbe vers le haut ou le bas.
Épaisseur	Faites glisser le curseur pour régler la largeur en pixels d'une ligne ou d'un contour.
Tolérance	Faites glisser le curseur pour déterminer la proximité par rapport à un objet à laquelle le programme réalise les modifications sur une image.
Détail	Faites glisser le curseur pour régler le seuil auquel le programme identifie les objets du canevas.
Remplissage de l'arrière-plan	<ul style="list-style-type: none"> • Transparent : remplissez les zones supprimées avec de la transparence (canevas vide). • Remplissage auto : remplissez automatiquement la sélection en fonction du contenu environnant.
Intensité	Faites glisser le curseur pour déterminer la quantité de flou à appliquer à la sélection.
Sélection Moins/Plus	Faites glisser le curseur pour régler la plage de couleurs comprises dans la sélection.
Anticrénelage	Cochez la case pour obtenir un rendu lisse des lignes et des bords.
Créer comme vecteur	Cochez la case pour permettre la mise à l'échelle d'un objet sans perte de qualité.


Personnalisation de la barre d'outils Snagit Editor

Personnalisez la barre d'outil d'édition pour accéder rapidement à vos outils, destinations de partage et effets favoris. Vous avez la possibilité d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les options de la barre d'outils.

1. Dans la barre d'outils de Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Plus** et sélectionnez **Personnaliser la barre d'outils**.



2. La boîte de dialogue de personnalisation de la barre d'outils s'affiche.



- Pour ajouter une option à la barre d'outils, faites glisser cette option depuis la boîte de dialogue vers l'emplacement voulu de la barre d'outils.
- Pour supprimer une option de la barre d'outils, faites-la glisser hors de celle-ci.
- Pour réorganiser des options de la barre d'outils, faites glisser ces options vers les emplacements voulus de la barre d'outils.

3. Après avoir personnalisé la barre d'outils, cliquez sur **Terminé**.
4. Dans la barre d'outils, vous pouvez choisir d'afficher les icônes seules ou les icônes et les étiquettes de texte. Pour changer cette option, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'outils et sélectionnez **Icône et texte** ou **Icône uniquement** .

Ajout d'effets

Ajoutez un effet à une image pour la mettre en valeur. Les effets peuvent être à une partie de l'image ou à l'image toute entière.


Ils sont uniquement disponibles avec les captures d'image. Partagez votre vidéo sur [Camtasia](#) pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Ajout d'un effet d'image

1. Cliquez sur le bouton **Effets**.



2. Le panneau des effets s'ouvre. Sélectionnez un style dans le panneau Effets rapides ou cliquez sur le bouton  d'un effet afin de personnaliser les paramètres.



CONSEIL : enregistrez un effet personnalisé en tant qu'effet rapide

À mesure que vous modifiez les propriétés d'un effet, le nouvel effet apparaît au bas du panneau Effets rapides. Cliquez sur l'icône  pour enregistrer cet effet en vue d'une utilisation ultérieure. Le nouvel effet est ajouté au sommet du panneau Effets rapides.

- Pour le changer d'emplacement dans le panneau Effets rapides, cliquez dessus et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
- Pour le supprimer, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer le style rapide**.

Suppression d'un effet d'une image

Sélectionnez **Édition > Annuler** pour supprimer le dernier effet appliqué. Si vous avez besoin de supprimer plusieurs modifications, sélectionnez **Annuler** à plusieurs reprises.


Application d'un effet rapide

Les effets rapides se trouvent au sommet du panneau Effets de Snagit Editor.

1. Cliquez sur le bouton **Effets**.




2. Le panneau des effets s'ouvre. Passez la souris sur un effet rapide.




3. Cliquez dessus pour appliquer cet effet rapide.

Types d'effet de Snagit


- [Bordure](#)
- [Bords](#)
- [Ombre](#)
- [Perspective](#)
- [Réflexion](#)
- [Filtres couleur](#)
- [Fondu](#)

<p>Bordure</p> 	<p>Ajouter une bordure à l'extérieur d'une image. Vous pouvez modifier la largeur de ligne et la couleur de cet effet.</p>
--	--




Ajouter un effet de bord à un ou plusieurs côtés d'une image. Vous pouvez modifier l'emplacement, le style, la taille, la bordure et l'ombre de cet effet.


Bords



Ombre



Ajouter un effet ombré sur un côté de l'image ou tout autour. Vous pouvez modifier l'emplacement, la couleur et la taille de cet effet.






Perspective

Distordre l'image pour donner l'impression qu'elle est visualisée sous un angle différent. Vous pouvez modifier la rotation et l'inclinaison de cet effet.

Réflexion

Ajouter une réflexion de l'image comme s'il y avait un miroir. Vous pouvez modifier la taille et l'opacité de cet effet.

<p>Filtres couleur</p>	<p>Appliquer un effet de filtre à la totalité de l'image. Vous pouvez modifier les propriétés de couleur suivantes pour cet effet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niveaux de gris • Sépia • Inverser 
<p>Fondu</p> 	<p>Estomper progressivement les bords d'une image. Vous pouvez modifier la taille et l'intensité de cet effet.</p> 

Montage de vidéos

Une fois que [vous avez enregistré une capture vidéo](#), le fichier MP4 s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser et la monter.

Les commandes de lecture s'affichent sous la vidéo.




	Commande vidéo	Description
1	Temps écoulé	Affiche le temps écoulé à la position de la tête de lecture sur le plan de montage chronologique.
2	Poignée de début	Faites glisser la poignée pour sélectionner le point de départ de la sélection vidéo.
3	Tête de lecture	Commande l'image vidéo affichée. Faites glisser la tête de lecture pour passer à un point spécifique de la vidéo.
4	Poignée de fin	Faites glisser la poignée pour sélectionner le point de fin de la sélection vidéo.
5	Image précédente	Cliquez sur ce bouton pour revenir en arrière d'une image. Cliquez et maintenez ce bouton enfoncé pour rembobiner.
6	Lecture/Pause	Permet de lire la vidéo ou de la mettre sur pause.

	Commande vidéo	Description
7	Image suivante	Cliquez sur ce bouton pour passer à l'image suivante. Cliquez et maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement.
8	Création d'un GIF animé	Enregistrez la sélection actuelle de la vidéo ou la vidéo toute entière sous forme de fichier GIF animé .
9	Enregistrement d'une image au format PNG	Enregistrez une image vidéo sous forme d'image fixe. La nouvelle image s'ouvre dans le panneau des captures.
10	Durée	Affiche la durée totale de la vidéo.

Suppression de sections non voulues d'une vidéo

Coupez les parties non voulues d'une vidéo, par exemple si vous vous reprenez ou vous râclez la gorge en cours d'enregistrement, ou supprimez le début et la fin de la vidéo.


1. Dans le plan de montage chronologique, faites glisser la **poignée de début** jusqu'à l'emplacement marquant le début de la découpe.




2. Dans le plan de montage chronologique, faites glisser la **poignée de fin** jusqu'à l'emplacement marquant la fin de la découpe.




3. Pour prévisualiser la coupe, faites glisser la tête de lecture jusqu'à l'emplacement qui doit marquer le début de la lecture de la vidéo. Cliquez sur le bouton **Lecture**.



4. Cliquez sur le bouton **Couper**.



- Le segment vidéo coupé est représenté par une ligne jaune dans dans le plan de montage chronologique.



Enregistrement d'une image vidéo sous forme de fichier image

Capturez l'image vidéo actuelle sous forme d'image fixe.

1. Ouvrez une capture vidéo ou cliquez pour sélectionner une vidéo dans le panneau Captures récentes.
2. Faites glisser la tête de lecture jusqu'à l'image vidéo voulue.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'image au format PNG**.

La nouvelle image s'ouvre dans le panneau des captures.

CONSEIL : vous avez besoin d'options de montage vidéo supplémentaires ?


Pour obtenir des options de montage supplémentaires, partagez la vidéo vers [Camtasia](#).

Création de GIF

Snagit vous permet de créer des images GIF à partir d'une sélection d'une vidéo ou d'une vidéo entière.

Création d'un GIF

1. Ouvrez une capture vidéo ou cliquez pour sélectionner une vidéo dans le panneau Captures récentes.
2. Faites glisser les poignées de début et de fin pour sélectionner une partie de la vidéo qui servira à créer le GIF animé.



Il est recommandé de sélectionner un segment de moins de 30 secondes.

3. Faites glisser la tête de lecture vers la poignée verte et cliquez sur le bouton **Lecture** pour afficher un aperçu de la sélection.
4. Si vous êtes satisfait de la sélection, cliquez sur le bouton **Créer un GIF animé**.



5. Indiquez si vous utilisez la sélection que vous venez de choisir ou l'intégralité de la vidéo pour créer le GIF.
6. La boîte de dialogue de création d'un GIF s'affiche. Sélectionnez une option dans la liste **Optimiser pour** :
 - **Vidéo d'écran (par défaut)** : sélectionnez cette option si la vidéo contient un enregistrement d'écran.
 - **Vidéo High Motion** : sélectionnez cette option si la vidéo contient une vidéo ou des jeux réels.
 - **Personnalisé** : sélectionnez cette option pour personnaliser les paramètres. Voir [Paramètres de GIF personnalisés](#).
7. Cliquez sur le bouton **Créer**.

Snagit crée le fichier GIF animé et l'ajoute au début du panneau Captures récentes.

Paramètres de GIF personnalisés

Paramètre	Description
Fréquence d'images	Nombre d'images par seconde. Une fréquence d'images élevée permet une lecture de la vidéo plus fluide, mais risque d'augmenter la taille du fichier.
Dimensions (unité)	Sélectionnez l'unité d'affichage de la largeur et de la hauteur.
Dimensions (Largeur et Hauteur)	Entrez la largeur et la hauteur du fichier GIF animé. Diminuez ces dimensions pour réduire la taille du fichier GIF animé.
Garder les proportions	Il est recommandé de garder les proportions (le rapport hauteur/largeur de la vidéo). Dans le cas contraire, la vidéo risque de présenter des distorsions ou d'être floue.
Activer le faux dégradé	Activez le faux dégradé pour éviter des bandes de couleur et améliorer la qualité de la vidéo. Cette option peut augmenter la taille de fichier.
Boucle	<ul style="list-style-type: none">• Si cette option est désactivée, la lecture du GIF animé s'effectue en boucle continue.• Si cette option est désactivée, la lecture du GIF animé s'effectue jusqu'à la fin de la vidéo.
Couleurs dynamiques	Cette option est recommandée pour la plupart des vidéos. Cette option peut augmenter la taille de fichier. Si vous avez besoin de réduire la taille de fichier, désactivez cette option pour les vidéos présentant de faibles variations de couleur.
Fondu jusqu'au noir	Ajoutez une transition à fin du GIF animé pour fondre la dernière image jusqu'au noir.

Importation de captures depuis un appareil mobile

TechSmith Fuse est une application pour appareils mobiles qui vous permet d'envoyer des images et des vidéos depuis votre appareil mobile directement vers Snagit. Vous avez ainsi la possibilité d'effectuer des captures, de collaborer avec vos collègues et d'accéder à votre contenu, où que vous soyez.


Fuse est disponible depuis [Google Play Store](#) ou [App Store](#). Cette application est prise en charge sur les appareils mobiles exécutant les systèmes d'exploitation suivants :

- iOS version 9 et ultérieures (téléphones et tablettes) ;
- Android version 4.0 et ultérieures.


Importation à l'aide de TechSmith Fuse

1. Installez TechSmith Fuse depuis [Google Play Store](#) ou [App Store](#)
2. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Fichier > Connecter un appareil mobile**. La boîte de dialogue Connecter un appareil mobile s'ouvre.
3. Connectez votre ordinateur et votre appareil mobile au même réseau.
4. Ouvrez TechSmith Fuse sur votre appareil mobile.
5. Sélectionnez l'élément multimédia à envoyer :
 - Appuyez sur **Library** pour une importation depuis votre appareil ou pour sélectionner un élément multimédia existant.
 - Appuyez sur **Video** pour enregistrer une vidéo.
 - Appuyez sur **Photo** pour prendre une photo.

6. Appuyez sur **Share** et sélectionnez **Snagit**.
Si l'icône Snagit ne s'affiche pas, appuyez sur **More**.




If the Snagit icon does not appear here, tap More.



Drag Snagit up in the listing for it to appear in the initial view.

7. Appuyez sur **Connect to Snagit**
8. Le scanner apparaît. Pointez votre caméra vers le code QR de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile. Voir [Conseils pour lire le code QR](#).



L'image ou la vidéo est envoyée au panneau de Snagit Editor.

Conseils pour lire le code QR

Suivez ces conseils pour lire le code QR à l'aide de TechSmith Fuse sur votre appareil mobile :

- Vérifiez que l'appareil est allumé et connecté au même réseau que l'ordinateur exécutant Snagit.
- Pointez la caméra de l'appareil vers le code QR à l'écran de l'ordinateur.
- Positionnez la caméra de sorte que le code QR soit centré par rapport aux coins de l'écran du scanner dans TechSmith Fuse sur votre appareil mobile ou tablette.

À propos de la connexion entre TechSmith Fuse et Snagit

- L'ouverture de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile active l'option de **partage mobile**.
- Vous devez lire le code QR dans Snagit pour établir une connexion entre l'appareil mobile et Snagit en vue d'envoyer des fichiers de l'appareil mobile.
- Votre appareil mobile et l'ordinateur exécutant Snagit doivent être connectés au même réseau.
- Snagit doit être ouvert sur l'ordinateur.

À propos du partage mobile à l'aide de TechSmith Fuse

Le partage mobile permet à Snagit de recevoir des fichiers de TechSmith Fuse. Il est désactivé par défaut et n'est activé que lorsque vous :

- connectez TechSmith Fuse à Snagit depuis votre appareil mobile ;
- sélectionnez **Snagit > Préférences > Options avancées** (onglet) > **Activer le partage**.

Une fois le partage mobile activé, vous pouvez connecter Fuse à Snagit. Le partage mobile est exécuté jusqu'à ce qu'il soit désactivé.

Snagit ouvre un port sur votre ordinateur pour établir une connexion sécurisée entre votre appareil mobile et Snagit. Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité du fait que la connexion reste ouverte après le transfert des fichiers depuis Fuse, vous pouvez désactiver le partage mobile.

Désactivation du partage mobile :

Sélectionnez **Snagit > Préférences > Options avancées** (onglet) > **Activer le partage** (option). Le partage mobile peut également être désactivé s'il est interrompu. Ceci peut se produire dans les cas suivants :

- Votre réseau/routeur est déconnecté ou doit être réinitialisé.
- Votre ordinateur génère automatiquement de nouvelles adresses IP.
- Vous changez de fournisseur Internet.

Dépannage de TechSmith Fuse

Lorsque TechSmith Fuse ne parvient pas à se connecter ou à envoyer de fichiers vers Snagit, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Impossible d'envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit](#) ;
- [Impossible de lire le code QR](#) ;
- [Absence de code QR](#).

Pour une aide supplémentaire, consultez l'article d'assistance sur le site Web de TechSmith.

Impossible d'envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit

Si vous ne parvenez pas à envoyer de fichiers depuis TechSmith Fuse vers Snagit, vérifiez les éléments suivants :

- Vérifiez que Snagit est ouvert sur l'ordinateur lorsque vous envoyez des fichiers depuis TechSmith Fuse.
- Sélectionnez **Snagit > Préférences > Options avancées** (onglet) pour vérifier que le partage mobile est activé.
- Vous devez lire le code QR dans Snagit pour établir une connexion entre l'appareil mobile et Snagit en vue d'envoyer des fichiers de l'appareil mobile.
- Votre appareil mobile et l'ordinateur exécutant Snagit doivent être connectés au même réseau.
- Réinitialisez le routeur ou le réseau sans fil.
- Vérifiez les paramètres du réseau ou du pare-feu.

Impossible de lire le code QR

Si TechSmith Fuse ne parvient pas à lire le code QR de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile (Snagit Editor > Fichier > Connecter un appareil mobile), vérifiez les éléments suivants :

- Assurez-vous que l'appareil est connecté au même réseau Wi-Fi que l'ordinateur exécutant Snagit.
- Pointez la caméra de l'appareil vers le code QR à l'écran de l'ordinateur.
- Positionnez la caméra de sorte que le code QR soit centré par rapport aux coins de l'écran du scanner dans TechSmith Fuse sur votre appareil mobile ou tablette.

Absence de code QR

Lorsqu'un code QR ne peut pas être généré, un message d'erreur s'affiche dans la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile (Snagit Editor > Fichier > Connecter un appareil mobile) dans Snagit.

Le code QR ne peut pas être généré lorsque :

- le réseau/routeur est déconnecté ou doit être réinitialisé ;
- le port spécifié est déjà utilisé.

Si le code QR n'est pas généré :

- vérifiez les paramètres du réseau ou du pare-feu ;
- connectez votre ordinateur et votre appareil mobile à un autre réseau.

Préférences et raccourcis clavier de Snagit Editor

Préférences

Les préférences vous permettent d'appliquer des paramètres personnalisés de Snagit Editor. Pour ouvrir les préférences de Snagit, sélectionnez **Snagit > Préférences**. Pour en savoir plus sur les onglets des préférences, consultez les sections suivantes :

- [Onglet Général](#)
- *Onglet Capture*
- *Onglet Destinations*
- *Onglet Clavier*
- [Onglet Options avancées](#)

Les informations sur les onglets *Capture* et *Clavier* se trouvent à la section [Préférences et raccourcis clavier de capture de Snagit](#).

Voir [Partage de captures](#) pour plus d'informations sur *l'onglet Destinations*.

Onglet Général

Option	Description
Toujours laisser Snagit s'exécuter en arrière-plan	Laisse Snagit s'exécuter en arrière-plan afin de vous permettre de commencer une capture à tout moment.
Affichage de Snagit	Choisissez l'affichage des options de capture. La fenêtre de capture constitue l'affichage par défaut. <ul style="list-style-type: none">• Fenêtre de capture : affiche les options de capture depuis une fenêtre de la barre de menus. La fenêtre de capture propose des options permettant une capture à la fois rapide et personnalisée.• Onglet OneClick : affiche les options de capture rapide sous forme d'onglet dans le

Option	Description
	<p>coin supérieur droit de l'écran. Les options de capture rapide s'affichent lorsque vous passez le curseur sur la barre de flou.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fenêtre de capture et onglet OneClick : affiche les options de capture rapide dans la barre de menus et sous forme d'onglet sur le côté de l'écran.
Thème de couleur d'Editor	Choisissez l'un des deux thèmes de couleur de l'interface Snagit : Clair ou Sombre.
Envoyer des infos d'utilisation anonymes	<p>Envoyez des données anonymes sur l'utilisation de Snagit pour aider TechSmith à améliorer les futures versions.</p> <p>Si cette option est activée, définissez les autorisations de notifications de bannière :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas afficher les notifications • Afficher uniquement les notifications d'aide : vous recevez des recommandations personnalisées sur les fonctionnalités de Snagit. • Afficher toutes les notifications de TechSmith : vous recevez également des informations sur des événements, tels que des séminaires Web.
Rechercher automatiquement les mises à jour	Permet de vérifier ou de télécharger automatiquement la dernière version de Snagit lorsque vous êtes connecté à Internet.

Onglet Options avancées

Option	Description
Réduire les images Retina lors du partage	<p>Si vous ouvrez une capture d'image d'un affichage Retina sur un moniteur normal, son affichage est deux fois plus grand que si elle avait été effectuée sur un moniteur normal. Cette option permet de réduire les captures d'image Retina lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • vous partagez une image sur une destination Snagit. • vous faites glisser des images de Snagit Editor vers un autre emplacement.

Option	Description
	<p>Si vous basculez fréquemment entre le partage de l'image d'origine et le partage de l'image réduite, maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser l'image de Snagit vers un autre emplacement, cela permet de coller une image dont le comportement est à l'opposé du comportement par défaut sélectionné pour cette option. Par exemple, si cette option est activée, maintenez la touche Maj enfoncée pour coller une image dont la taille est celle de la capture d'origine.</p>
Toujours créer un canevas de cette taille	Définit les dimensions d'image par défaut lorsque vous sélectionnez Fichier > Nouvelle image (Commande+N). Si vous activez cette option, la boîte de dialogue de saisie des dimensions personnalisées des nouvelles images ne s'ouvre pas.
Toujours utiliser l'icône de barre de menus en noir et blanc	Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas afficher l'icône de barre de menu Snagit rouge lors de l'enregistrement d'une capture vidéo.
Emplacement d'enregistrement automatique	<p>Les captures d'image non enregistrées sont stockées au format .snagproj et les captures vidéo au format .mp4 dans le dossier suivant :</p> <p>Nom d'utilisateur/Documents/Snagit/Autosaved Captures.</p> <p>Cliquez sur le bouton Choisir pour sélectionner un autre emplacement.</p>
Format pour glisser et coller	Permet de définir le format de fichier par défaut pour faire glisser les captures de Snagit Editor vers un autre emplacement ou une autre application.
Partage mobile activé/désactivé	<p>Vous avez la possibilité d'importer des images et des vidéos d'un appareil mobile dans Snagit Editor. Activez cette option pour pouvoir partager des captures entre un appareil mobile et Snagit. Voir Importation de captures depuis un appareil mobile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conserver les dimensions d'origine de l'image : Snagit redimensionne automatiquement les images d'appareils mobiles afin d'en améliorer la visualisation dans Snagit Editor. Activez cette option pour importer des images d'appareils mobiles aux dimensions d'origine. • Nom de connexion : TechSmith Fuse se souvient de chaque connexion et vous permet de choisir l'instance de Snagit à utiliser pour l'envoi d'images ou de vidéos d'appareils mobiles. Vous pouvez personnaliser le nom de chaque connexion afin d'être certain que les fichiers sont envoyés à l'ordinateur Snagit correct. • Port : il s'agit du numéro de port pour connecter TechSmith Fuse à Snagit.

Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier des commandes courantes figurent aussi dans les menus.

- [Raccourcis clavier de Snagit Editor](#)
- [Raccourcis clavier d'outils](#)

Raccourcis clavier de Snagit Editor

Option	Raccourci clavier
Ouvrir Editor	Commande+Maj+E
Passer en plein écran	Commande+Ctrl+F
Ouvrir les préférences	
Masquer Snagit	Commande+H
Quitter Snagit	
Nouvelle image	Commande+N
Créer à partir du Presse-papiers	Maj+Commande+N
Ouvrir	Commande+O
Fermer Snagit	
Fermer la capture	
Tout fermer	
Enregistrer	Commande+S
Enregistrer sous	Maj+Commande+S
Tout enregistrer	Option+Commande+S
Imprimer	Commande+P
Annuler	
Rétablir	
Couper	Commande+X
Copier	Commande+C
Tout copier	Option+Commande+C

Option	Raccourci clavier
Coller	Commande+V
Dupliquer	Maj+Commande+D
Supprimer	Touche Suppr
Tout sélectionner	
Tout désélectionner	Commande+D
Inverser la sélection	Maj+Commande+I
Atteindre l'image suivante	Flèche droite
Atteindre l'image précédente	Flèche gauche
Atteindre le début	Commande+Entrée
Atteindre la fin	Maj+Commande+Entrée
Dessiner un carré ou un cercle parfait Déplacer ou dessiner un objet dans une ligne	Maintenir la touche Maj enfoncée pendant l'opération
Ajuster au canevas	Commande+K
Couper	Maj+Commande+X
Aplatir	Maj+Commande+T
Tout aplatir	Ctrl+Maj+T
Taille réelle	Commande+0
Zoomer pour tout afficher	Maj+Commande+0
Zoom avant	Commande++
Zoom arrière	Commande+-
Redimensionner l'image	Maj+Commande+R
Faire pivoter l'image	Commande+R
Afficher la Bibliothèque	Commande+1
Afficher/Masquer le panneau des effets	Commande+2

Option	Raccourci clavier
Afficher/masquer les propriétés	Commande+3
Afficher/Masquer le panneau des captures récentes	Option+Commande+T
Capture suivante du panneau	Commande+^
Capture précédente du panneau	Commande+\$
Ouvrir l'historique de partage	Option+Maj+S

Raccourcis clavier d'outils


Option	Raccourci clavier
Flèche ou ligne	Ctrl+Q
Texte	Ctrl+T
Légende	Ctrl+D
Forme	Ctrl+U
Remplir	Ctrl+F
Timbre	Ctrl+I
Rogner	Ctrl+C
Sélection	Ctrl+L
Baguette magique	
Découper	Ctrl+X
Stylo	Ctrl+P
Surligneur	Ctrl+H
Étape	Ctrl+S
Gomme	Ctrl+E
Flou	Ctrl+B

Option	Raccourci clavier
Déplacement	Ctrl+V
Loupe	


Introduction à la bibliothèque

Snagit enregistre automatiquement l'historique des captures dans la bibliothèque, y compris les fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor.

Pour accéder à la bibliothèque depuis Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Bibliothèque** dans la partie supérieure de Snagit Editor.




Les captures sont classées par catégories :




- Type de capture (Images, Vidéos, GIF animés)
- Date (année et mois)
- Applications : toutes les applications capturées par Snagit
- Étiquettes : liste des étiquettes attribuées aux captures dans Snagit

Recherche de captures

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Bibliothèque** .




2. Entrez le terme à rechercher dans le champ **Rechercher**. Vous pouvez effectuer la recherche par nom de fichier, étiquette, application ou site Web ayant servi à la capture.
3. Les résultats de la recherche s'affichent sous le champ Rechercher. Cliquez sur l'un des résultats pour afficher les captures de la bibliothèque.



4. Pour ouvrir une capture dans le panneau, double-cliquez sur celle-ci dans la bibliothèque.


Navigation dans l'historique des captures

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Bibliothèque**.



2. Les captures sont classées par date (mois et année), applications ou étiquettes. Cliquez sur l'une des catégories dans le panneau de recherche pour afficher les captures de cette catégorie dans la

bibliothèque.



3. Pour ouvrir une capture dans le panneau, double-cliquez sur celle-ci dans la bibliothèque.

Affichage de captures dans la bibliothèque

- Faites glisser le curseur de zoom pour modifier la taille des miniature des captures dans la bibliothèque.
- Pendant une opération de capture, Snagit enregistre d'autres informations. Pour afficher ces métadonnées, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Afficher les infos**.
- Pour ouvrir une capture dans le panneau, double-cliquez sur sa miniature dans la bibliothèque.

Ajout d'une étiquette


Ajoutez des étiquettes aux captures afin de les regrouper ou d'effectuer des recherches plus facilement.

Les étiquettes sont uniquement visibles dans Snagit.

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez une capture dans le panneau ou dans la bibliothèque. Voir [Introduction à la bibliothèque](#).

Commande+clic pour sélectionner plusieurs captures.

2. Cliquez sur le bouton **Étiquette**.
3. Entrez une nouvelle étiquette ou cliquez pour sélectionner une étiquette existante dans la liste.



Affichage des étiquettes

Snagit enregistre automatiquement l'historique des captures dans la bibliothèque. Dans le panneau de recherche, cliquez sur la catégorie **Étiquettes** pour afficher la liste de toutes les étiquettes appliquées aux captures.

Q Search

- All Files 3
- Images 2
- Videos 1
- Animated GIFs 0
- Favorites 0

- ▶ Applications
- ▼ Tags
 - 3+ bedrooms 3
 - 4+bedrooms 1
 - business expense 1
 - examples 1
 - fireplace 2
 - houses 1
 - taxes 2016 1


Traduction de texte

L'option **Traduire** vous permet de créer rapidement des images en plusieurs langues. Snagit extrait le texte source des annotations et légendes dans un fichier .xliff afin que vous puissiez envoyer celui-ci à votre traducteur. Vous pouvez importer le fichier dans Snagit afin de générer automatiquement les images traduites.

Extraction d'un texte à traduire

Suivez les étapes ci-dessous pour extraire le texte de légendes et d'annotations en vue de le faire traduire :

1. Dans la bibliothèque, sélectionnez des fichiers .snagproj contenant des légendes ou des annotations de texte.
2. Cliquez sur le bouton **Traduire** pour extraire le texte à traduire.



3. Dans le champ **Extraire sous**, entrez le nom du projet.

Snagit étiquette les fichiers source avec le nom du projet et une étiquette de langue afin que vous puissiez rapidement localiser les images dans la bibliothèque.

4. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du fichier .xliff.
5. Cliquez sur le bouton **Extraire**.
6. Envoyez le fichier .xliff à votre traducteur interne ou à un prestataire de localisation pour ajouter les traductions dans les langues cibles.

Importation de traductions

Après avoir ajouté les traductions dans le fichier .xliff, vous pouvez importer celui-ci dans Snagit Editor afin de générer automatiquement les images traduites.

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Fichier > Traduire > Importer la traduction** .
2. Sélectionnez le fichier .xliff contenant les traductions et cliquez sur **Ouvrir**.
3. Sélectionnez la langue traduite dans la liste déroulante et cliquez sur **OK**.
4. Snagit génère automatiquement les images localisées à l'aide des traductions se trouvant dans le fichier .xliff. Snagit étiquette les images traduites avec le nom du projet et une étiquette de langue afin que vous puissiez rapidement localiser les images dans la bibliothèque.

Révision d'images traduites

Après avoir importé le fichier .xliff dans Snagit Editor, la boîte de dialogue **Revoir les traductions importées** s'ouvre.



Pour examiner un élément :

1. Cliquez sur un [message d'information](#), [d'avertissement](#) ou [d'erreur](#) dans cette boîte de dialogue pour ouvrir le fichier dans le canevas.
2. Examinez et modifiez le fichier .snag ou .xliff en fonction du message.
3. Répétez cette opération pour l'erreur ou l'avertissement suivant dans la liste.

Informations

Les messages d'information fournissent des informations supplémentaires sur l'image localisée.

Message	Action de l'utilisateur
Aucun problème détecté.	Aucune action n'est nécessaire.
La légende a été redimensionnée pour s'adapter à la traduction.	<p>Le texte traduit est trop long pour la taille de la légende d'origine. Snagit redimensionne automatiquement la légende en fonction de la longueur de la traduction.</p> <p>Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.</p> <p>Suggestions de modification :</p> <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la légende ne recouvre pas de contenu important de l'image. Pour déplacer la légende, cliquez dessus et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.• Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées blanches.• Sélectionnez le texte dans la légende et modifiez la taille de police.

Message	Action de l'utilisateur
Texte localisé mis à jour avec la nouvelle traduction.	Il existe une version précédente de l'image localisée. Snagit met automatiquement à jour l'image localisée à l'aide de la nouvelle traduction fournie par le fichier .xliff. Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.

Avertissements

Les avertissements signalent des éléments à revoir dans le fichier .snagproj ou .xliff.

Message	Action de l'utilisateur
Le texte source a changé depuis l'extraction.	Le texte source du fichier d'origine a changé depuis l'extraction du texte à traduire. La traduction importée est peut-être obsolète.
La légende ou zone de texte ne se trouve pas dans l'image d'origine.	La légende ou l'annotation de texte a été supprimée de l'image d'origine. Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.
Le fichier importé ne contient pas de traduction.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que la traduction a été ajoutée au fichier .xliff. 2. Mettez à jour le fichier .xliff à l'aide des traductions. 3. Sélectionnez l'option Fichier > Traduire > Importer la traduction, puis sélectionnez le fichier mis à jour.
Le fichier source contient des légendes supplémentaires.	Snagit a détecté que de nouvelles légendes ou annotations de texte ont été ajoutées au fichier .snagproj après l'extraction du texte à traduire.

Erreurs

Les messages d'erreur s'affichent lorsque l'importation n'a pas réussi ou que des problèmes sont survenus et doivent être résolus.


Message	Action de l'utilisateur
Les données importées ne sont pas valides.	<p>Pour résoudre ce problème, vérifiez les éléments suivants dans le fichier .xliff :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exécutez le fichier .xliff dans un valideur pour identifier tout code non valide.

Message	Action de l'utilisateur
	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que ce fichier est conforme aux spécifications de la version 2.0 de XLIFF. • Supprimez le formatage lorsque vous copiez les traductions dans le fichier .xliff. • Vérifiez que vous avez ajouté une traduction pour chaque entrée de texte source. <p>Après avoir mis à jour le fichier .xliff, sélectionnez l'option Fichier > Traduire > Importer la traduction pour importer le fichier mis à jour.</p>
Impossible de créer un fichier de traduction.	Vérifiez que vous disposez des autorisations adéquates et que l'espace disque est suffisant.
Erreur de fichier introuvable. Le fichier a peut-être été déplacé ou supprimé.	Snagit ne retrouve pas le fichier .snagproj d'origine. Ce fichier a peut-être été déplacé ou supprimé.

Partage de captures

Partagez rapidement vos images ou vidéos à l'aide des destinations Snagit.

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner une capture dans le panneau.
2. Cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez une destination.



Snagit désactive les destinations qui ne prennent pas en charge le format du fichier ou la capture sélectionnée dans le panneau.

Destinations par défaut

Destination	Image	Vidéo
Fichier Enregistrer une capture d'image ou vidéo dans un emplacement de fichier.	✓	✓
E-mail Insérer la capture d'image dans un nouveau message e-mail.	✓	

Destination	Image	Vidéo
<p>FTP Envoyer la capture sur un serveur FTP en utilisant le protocole de transfert de fichiers.</p>	✓	✓
<p>Microsoft Word Insérer une capture d'image dans un document Microsoft Word.</p> <p>Si vous n'avez pas préalablement ajouté les destinations Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez Plus de destinations Snagit. Cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste.</p>	✓	
<p>Microsoft Powerpoint Insérer la capture d'image dans une diapositive de présentation PowerPoint.</p> <p>Si vous n'avez pas préalablement ajouté les destinations Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez Plus de destinations Snagit. Cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste.</p>	✓	
<p>Microsoft Excel Insérer une capture d'image dans un classeur Microsoft Excel.</p> <p>Si vous n'avez pas préalablement ajouté les destinations Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez Plus de destinations Snagit. Cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste.</p>	✓	
<p>Screencast.com Télécharger une image ou vidéo dans Screencast.com en vue de son hébergement. Screencast.com fournit une URL pour un partage rapide ou un code intégré pour ajouter la capture à un site Web ou un blog. Pour personnaliser les options de destination, sélectionnez le bouton Partage > Screencast.com (liste déroulante) > Options.</p> <p>Si vous n'êtes actuellement pas connecté à votre compte TechSmith, connectez-vous ou créez un compte. Voir À propos des comptes TechSmith.</p>	✓	✓


Destination	Image	Vidéo
<p>Camtasia</p> <p>Utiliser Camtasia dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importer des images fixes ou des vidéos pour les utiliser comme fichiers source dans des projets Camtasia. • Améliorer les captures vidéo enregistrées dans Snagit à l'aide de légendes, de textes, de titres, de sous-titres, d'effets, etc. <p>Snagit importe la vidéo MP4 ou le fichier image dans le chutier de Camtasia.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Vous devez disposer de la version 2.0 ou d'une version ultérieure de Camtasia pour utiliser cette destination afin de partager des captures.</p> </div>	✓	✓
<p>TechSmith Relay</p> <p>Télécharger une image ou une vidéo dans TechSmith Relay.</p>	✓	✓
<p>YouTube</p> <p>Télécharger la capture vidéo sur votre compte YouTube YouTube fournit une URL pour un partage rapide avec les spectateurs ou un code intégré pour ajouter la capture à un site Web ou un blog.</p> <p>YouTube redimensionne la vidéo pour qu'elle respecte ses dimensions standard. Pour des résultats optimum, enregistrez la vidéo en respectant les dimensions recommandées de YouTube.</p>		✓
<p>Google Drive</p> <p>Télécharger la capture sur Google Drive pour l'hébergement des images ou vidéos. Un lien vers la capture est copié dans le Presse-papiers.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Google au préalable, la boîte de dialogue Google Drive s'ouvre. Entrez votre e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter . 2. Cliquez sur Autoriser. La boîte de dialogue Send to Google Drive s'affiche. 3. Entrez un nom de fichier, sélectionnez le dossier de la capture à télécharger et cliquez sur Télécharger. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Pour personnaliser la destination, cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez Plus de destinations Snagit . Sélectionnez la destination dans la liste pour accéder à ses paramètres.</p> </div>	✓	✓

Destination	Image	Vidéo
Dropbox Télécharger la capture sur Dropbox pour l'hébergement des images ou vidéos. Un lien vers la capture est copié dans le Presse-papiers.	✓	✓
OneDrive for Business Télécharger la capture vers Microsoft OneDrive for Business pour y accéder à tout moment sur l'ordinateur ou appareil de votre choix.	✓	✓

Téléchargement de destinations supplémentaires

TechSmith a créé plusieurs destinations supplémentaires qu'il est possible de télécharger depuis Internet. Pour télécharger des destinations supplémentaires, sélectionnez bouton **Partage > Plus de destinations**

Snagit .



Ajout d'une nouvelle destination

Vous avez la possibilité de personnaliser une destination comme suit :

- enregistrer ou modifier les paramètres de compte ;
- définir plusieurs comptes pour une même destination, par exemple, un compte professionnel et un compte personnel ;
- créer un nom de destination personnalisé.

1. Sélectionnez **Snagit > Préférences > onglet Destinations**.
2. Cliquez sur le bouton d' **ajout** et sélectionnez une destination dans la liste.
3. Entrez le nom de la destination.

Si vous définissez plusieurs comptes pour une même destination, veillez à entrer un nom unique pour chacun d'eux, par exemple, Twitter-travail et Twitter-perso.


4. Personnalisez les paramètres de la destination.
5. Fermez la boîte de dialogue des préférences.

Suppression d'une destination

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Snagit > Préférences > onglet Destinations**.
2. Sélectionnez la destination à supprimer et cliquez sur le bouton de **suppression**.

Ajout d'extensions Mac

Vous avez également la possibilité d'ajouter, dans le menu Partage, des extensions Mac tierces proposées par le système d'exploitation Apple en tant que destinations de partage.



1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez **Plus**.
2. La boîte de dialogue Extensions s'affiche. Cliquez sur **Menu Partager** et sélectionnez les extensions à

utiliser dans Snagit.

3. Fermez la boîte de dialogue Extensions.

Dépannage de l'application Snagit Helper

Pour exécuter Snagit correctement, vous aurez peut-être besoin de quitter manuellement certaines applications de Snagit.

1. Sélectionnez Applications > Utilitaires > Moniteur d'activité.
2. Entrez Snagit dans le champ de recherche situé dans le coin supérieur droit du moniteur d'activité.
3. Une liste des applications Snagit Helper s'affiche. Sélectionnez une application dans la liste et cliquez sur le bouton **Forcer une opération à quitter** .
4. Cliquez sur le bouton **Forcer à quitter** .
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour les applications de Snagit restantes.
6. Lancez Snagit de nouveau.